



**Подключение к продукту
Райффайзен СБП QR в
личном кабинете АТОЛ Pay**

Оглавление

1.	Термины и определения.....	3
2.	Что такое QR СБП и как его подключить	3
2.1	Какие тарифы в СБП?	4
2.2	Как мои клиенты будут оплачивать товары и услуги?.....	4
2.3	Когда деньги будут на счету?	4
2.4	Как быть с возвратами?	4
3.	Регистрация в личном кабинете.	5
4.	Подключение услуги СБП в банке.	5
4.1	Единая касса	14
4.2	Настройка режима Покассовый учет (PMK).....	15
4.3	Продажа через кассовые ссылки АТОЛ.....	20
4.4	История транзакций.....	24
4.5	Получение токена авторизации	25
4.6	Frontol 6 и Frontol xPOS 3.....	26
4.7	Настройка покассового учёта на Frontol 6 и xPOS 3.....	29
4.8	SIGMA.....	30

1. Термины и определения

- ЛКП — Личный кабинет Пользователя.
- Партнер — региональный или макрорегиональный дилер оборудования АТОЛ.
- Пользователь — зарегистрированный пользователь Системы.
- Система — система приема безналичных платежей АТОЛ Рау.
- ТСП — торгово-сервисное предприятие.
- СБП — система быстрых платежей.
- РМК — рабочее место кассира.

2. Что такое QR СБП и как его подключить

СБП — сервис Банка России, который позволяет оплачивать товары и услуги с помощью мобильных приложений банков-участников и приложения СБПЭй. Комиссия в СБП для бизнеса не превышает 0,4% или 0,7% в зависимости от типа бизнеса, что гораздо ниже, чем ставка за прием других способов безналичной оплаты. Технологическим «двигателем» Системы выступает Национальная система платежных карт (НСПК). Операции через СБП полностью защищены: их безопасность обеспечивают банки-участники, Банк России и НСПК. Все решения, которые используются в Системе быстрых платежей, современны и соответствуют стандартам безопасности.

2.1 Какие тарифы в СБП?

Благодаря отсутствию комиссии международных платежных систем оплата по QR-коду в разы дешевле, чем прием карт.

0%	<ul style="list-style-type: none">Государственные платежи.
0,4%	<ul style="list-style-type: none">Потребительские и повседневные товары.Лекарства, БАДы, медицинские товары, кроме медтехники.Медицина, образование, транспорт, ЖКХ, страхование, связь, интернет, почта.Участники рынка ценных бумаг, УК инвестиционных, паевых и негосударственных пенсионных фондов.Благотворительность.
0,7%	<ul style="list-style-type: none">Иные категории товаров и услуг.

2.2 Как мои клиенты будут оплачивать товары и услуги?

Клиенту необходимо отсканировать выведенный QR-код, который распечатается с помощью приложения своего банка. Обычно это называется «Оплата по QR». Далее ваш софт сам определит, поступил платеж или нет.

2.3 Когда деньги будут на счету?


Мгновенно. Это отличает СБП от эквайринга: вы сразу имеете доступ к деньгам на своем расчетном счете.

2.4 Как быть с возвратами?

Возвраты работают по такой же схеме. Инициировать возврат вы можете из Frontol 6 (см. документацию по Frontol 6). У вас на расчетном счету должна быть сумма, необходимая для проведения возврата.

3. Регистрация в личном кабинете.

- Для регистрации пользователя необходимо перейти на web-интерфейс личного кабинета по ссылке <https://lk.atolpay.ru> и нажать кнопку Зарегистрироваться.



- Пользователь будет перенаправлен на страницу регистрации АТОЛ ID <https://id.atol.ru/auth/>, где необходимо заполнить форму для регистрации учетной записи


The screenshot shows the 'Создать АТОЛ ID' (Create ATOЛ ID) form. It consists of several input fields:

- Имя: Иван
- Фамилия: Иванов
- Электронная почта: example@mail.com
- Пароль (with eye icon)
- Повторите пароль (with eye icon)
- Номер телефона
- Код подтверждения: 1234 (with 'Отправить код' (Send code) button)

At the bottom, there is a checkbox for agreeing to the processing of personal data and reading the privacy policy, followed by a 'Создать АТОЛ ID' (Create ATOЛ ID) button and a '← Авторизация' (Authorization) link.

Нажмите Создать АТОЛ ID. После подтверждения учетная запись будет активирована и пользователь сможет войти в свой личный кабинет.

3. Для того, чтобы войти в личный кабинет, с уже существующим аккаунтом в АТОЛ ID, необходимо нажать на кнопку «Войти через АТОЛ ID». Откроется окно единого сервиса авторизации АТОЛ ID




Номер телефона и Пароль - введите логин (номер телефона) и пароль от учётной записи АТОЛ ID, указанные при регистрации в ЛК АТОЛ ID. Нажмите кнопку Войти.


С подробной документацией по регистрации и авторизации в АТОЛ ID можно ознакомиться в Центре загрузок АТОЛ в разделе Платежные решения по ссылке: <https://fs.atol.ru>

4. Подключение услуги СБП в банке.

После регистрации на главной странице отобразится информация о транзакциях. Необходимо выбрать страницу «Продукты».



4. Выберите «Райффайзен QR» и нажмите «Заполнить»



1. Заполните данные на вкладке «Организация» и Настройки».

The screenshot shows the ATO1 PAY software interface. On the left, there's a sidebar with various menu items: Транзакции, Счета, Пользователи, Устройства, Торговые точки и кассы, Материалы, Продукты, Настройки, Помощь, Пользователь, and Выход. The 'Настройки' item is highlighted. The main right panel has a title 'Заполните данные организации'. It includes a search bar for 'Поиск организации по ФИАС' and a note: 'Настоятельно рекомендуем использовать данный поиском, он облегчит вам заполнение'. Below it is a yellow button with the text 'Если у вас возникли трудности, вы всегда можете написать нам в поддержку'. The form fields include:

- Наименование организации: Введите наименование вашей организации
- Полное наименование организации: Введите полное наименование вашей организации
- Наименование организации на английском: Введите наименование вашей организации на английском языке
- Идентификационный номер налогоплательщика: Введите ИНН вашей организации
- Основной государственный регистрационный номер: Введите ОГРН вашей организации
- Общероссийский классификатор организационно-правовых форм: Введите ОКОПФ вашей организации
- Код причины постановки на учет: Введите КПП вашей организации
- Адрес сайта: Если у вашей организации есть сайт, введите его адрес

Поля вкладки “Организация”:

- Наименование организации*;
- Полное наименование организации*;
- Наименование организации на английском* (необходимо указать до 14 символов);
- ИНН*;
- ОГРН*;
- Общероссийский классификатор организационно-правовых форм;
- КПП* (если ООО);
- Адрес сайта;
- Сфера деятельности* (по МСС);
- Юридический адрес*;
- Фактический адрес (по умолчанию совпадает с юридическим).

* - обязательные поля

Данные в полях могут подставляться автоматически, если воспользоваться функцией «Поиск организации по ФИАС». В этом случае достаточно убедиться в их правильности.

После заполнения данных на вкладке Организация нажмите кнопку «Продолжить» -> «Настройки».

СБП (QR-платежи)

Райффайзен QR

Организация Настройки

Дополнительные настройки
Здесь необходимо заполнить исключительные настройки по продукту

Настройки Райффайзен Банк
Заполните необходимые поля

SbpMerchantId

ClientSecret

Если у вас возникли трудности, вы всегда можете написать нам в поддержку

Продолжить

Узнать настройки для СБП

Здесь необходимо заполнить исключительные настройки по продукту.

Если параметры SbpMerchantId и ClientSecret вы уже получили в банке, заполните их в одноименных полях и нажмите кнопку «Продолжить».

Для получения настроек в банке нажмите кнопку “Узнать настройки для СБП”.

Услуга должна быть подключена в банке, это можно сделать онлайн, для этого:

- Авторизуйтесь в личном кабинете банка.
- Перейдите в раздел «Продукты», далее «СБП», заполните и отправьте заявку.
- После отправки вы получите письмо с подтверждением на


почту и увидите новую торговую точку в разделе «Приём платежей».

- В сплывающем окне на вопрос «Вы работаете через Агента ТСП» надо ответить «Да». АТОЛ Рау является агентом СБП.

The screenshot shows the Raiffeisen Bank mobile application interface. On the left, there's a sidebar with navigation links like 'Приём платежей', 'Продукты', 'Банки', 'Стартапы и инвесторы', etc. The main screen is titled 'Выбор продуктов' (Product Selection) and features a large banner for 'Подключение к СБП за 5 минут' (Connection to SBP in 5 minutes). The banner highlights that it's a quick connection, requires no additional equipment, and has instant funding to the account. Below the banner, there are two sections: 'Компания' (Company) and 'Торговая точка' (Retail Point). The 'Компания' section includes fields for 'Название' (Name) and 'Выберите компанию' (Select company). A note says 'Если необходимо добавить несколько торговых точек, отправьте накур заявку' (If you need to add multiple trade points, submit a pre-application). The 'Торговая точка' section includes fields for 'Название, которое будет показано' (Name to be shown), 'Минимум используйте минимум 35 символов букв, цифров, дефис, & пробел', 'Адрес' (Address), 'Соответствует сведениям регистрации ЮЛ' (Matches registration information), 'Сайт, если есть' (Website, if any), 'http://', 'ОКВЭД городской точки' (OKVED of the point), 'Выберите ОКВЭД' (Select OKVED), and 'МОС' (MOS). To the right, there's a note about consultation, a contact form for the 'Справочный центр' (Information center) with phone number +7 499 277-23-14 and email ecom@raiffeisen.ru, and a 'Договор об осуществлении расчетов в СБП' (Contract for conducting settlements via SBP) button. At the bottom, a modal window asks 'Вы работаете через Агента ТСП?' (Do you work through a TSP agent?) with 'Нет' (No) and 'Да' (Yes) buttons. It also contains a note about accepting the terms and conditions and a 'Отправить заявку' (Send application) button.

Также возможно подключение и через мобильное приложение.
Для этого выполните следующие действия:

- Зайдите в раздел «Сервисы», далее «Приём платежей по QR», далее «Подключить».
- Заполните данные.
- Добавьте данные торговой точки.
- Подтвердите работу через Агента во всплывающем окне.



Подробнее в [Справочном центре](#) Райффайзенбанка.

После подключения банком услуги СБП в меню интернет-банка появится раздел “Прием платежей”. Перейдите в подраздел “Настройки” и добавьте секретный ключ.

The screenshot shows the Raiffeisen Bank internet banking interface. The main window title is "Приём платежей". The left sidebar menu has "Приём платежей" selected. The top navigation bar shows the user's name "Иванов Иван Иванович (ИП)" and a "Настройки" tab is highlighted. A yellow callout box labeled "1. Для создания ключа перейдите в раздел «Приём платежей»" points to the sidebar. Another yellow callout box labeled "2. Вкладка «Настройки»" points to the "Настройки" tab in the top bar. A third yellow callout box labeled "3. В поле «Секретные ключи» нажмите на «+»" points to a plus sign button in the "Секретные ключи" section. A fourth yellow callout box labeled "4. Введите любой комментарий" points to a comment input field containing "ключ". A fifth yellow callout box labeled "5. Нажмите кнопку «Создать»" points to a "Создать" button. The bottom part of the screenshot shows a "Секретные ключи" table with one row:

Ключ	Комментарий	Используется для Callback
****2aK8	для удаления	Нет

После получения параметров их можно будет сохранить в вкладке “Настройки”. Введите параметры и нажмите “Продолжить”.

СБП (QR-платежи)

Райффайзен QR

Организация

Настройки

Дополнительные настройки

Здесь необходимо заполнить исключительные настройки по продукту



Настройки Райффайзен Банк

Заполните необходимые поля

SbpMerchantId

ClientSecret

→ Если у вас возникли трудности, вы всегда можете написать нам в поддержку

Продолжить

Запросить подключение СБП в банке

4.1 Единая касса

Если пользователь хочет регистрировать все оплаты на один терминал или банк пользователя поддерживает работу только с одним номером терминала, необходимо сделать настройки Единой кассы. Тогда и в банке, и в личном кабинете АТОЛ Pay все оплаты и операции по СБП будут числиться за одним терминалом.

Настройки, которые указываются при создании единой кассы, будут использоваться при автоматическом создании РМК.


РМК ID будет создано со следующими параметрами:

1. Наименование = РМК ID.
2. Адрес РМК = РМК ID.
3. ID РМК = ID РМК.
4. Банковские настройки = настройки Единой кассы.

4.2 Настройка режима Покассовый учет (PMK)

Если пользователь хочет вести учет по каждой кассе отдельно, необходимо настроить приём оплат по СБП в разделе «Торговые точки и кассы».

Перейдите в раздел «Торговые точки и кассы» и нажмите кнопку «Добавить PMK».



Необходимо заполнить поля Наименование, Адрес PMK, ID PMK.

Настройки РМК

×

Наименование

Адрес РМК

ID РМК

Настройки банков

Сохранить РМК

Нажать “Настройки банков”, далее выбрать Райффайзенбанк.

После получения параметров в банке необходимо ввести SbpMerchantId и ClientSecret. в “Настройки параметров” и нажать “**Сохранить РМК**”.

Настройка банков QR

X

Альфа Банк

 **открытие | Банк**

 **Райффайзен
Банк**

 **Pay | Плати QR**

 **СБЕР БАНК**

Другой банк 

 **kassa**

III долями

Настройка параметров:


SbpMerchantId

ClientSecret


ИНН организации

Сохранить

Если вы используете кассовое ПО Frontol или xPOS, то в качестве ID PMK должен быть указан Уникальный идентификатор ПО из раздела \Настройки\Основные\Общие.



После ввода полей в форме выше можно добавить банковские настройки. Необходимо нажать кнопку «Настройки банков» и ввести банковские авторизационные данные.



На одной кассе можно настроить сразу несколько банков. По умолчанию будет использоваться тот, который настраивали последним, рядом с его названием будет стоять галочка. На скриншоте выше это Райффайзенбанк.

Если вы создадите несколько РМК с разными параметрами Наименование, Адрес РМК, ID РМК, но с одинаковыми банковскими авторизационными данными, это допустимо. В таком случае в отчетах АТОЛ Pay вы увидите операции, разнесенные по разным кассам, дополнительно в отчете будет указан TID и Идентификатор QR. В банковских отчетах все операции будут зарегистрированы на ту кассу, авторизационные данные которой вы укажете.

Для того чтобы редактировать настройки РМК, нажмите на значок карандаша и внесите изменения.

Для того чтобы удалить РМК, нажмите на значок корзины и выберите во всплывающем окне “Удалить”.

4.3 Продажа через кассовые ссылки АТОЛ

В личном кабинете в разделе QR платежей можно скачать постоянный QR код, уникальный для каждого из ваших РМК.

Вы можете распечатать его в удобном для вас формате или изготовить любым другим способом. Расположить в удобном месте и принимать оплаты по СБП.

Для вашего удобства и отсутствия зависимостей в выборе банка мы реализовали собственные кассовые ссылки. Вне зависимости от того, какой у вас банк, вы можете использовать новый метод оплаты.

Важно: для оплаты по кассовой ссылке покупателю необходимо сканировать QR код из приложения «Камера» и дальше выбрать банковское приложение для оплаты.


В разделе «Торговые точки и кассы» у каждой РМК появилась кнопка **«Кассовая ссылка»**, при помощи которой можно создать постоянную кассовую ссылку для каждой РМК.

РМК

Если вы хотите вести учет СБП QR операций отдельно для каждой кассы, укажите банковские настройки для каждой кассы

The screenshot shows the 'PMK' section of the Arbis POS application. The main area displays a table of Point of Sale Machines (PMKs) with columns for 'Наименование' (Name), 'ID РМК' (PMK ID), and 'Банк' (Bank). Each PMK row includes a 'QR code' button. At the bottom left, there is a 'Загрузить больше' (Load more) button. To the right, there is a sidebar titled 'Фильтры' (Filters) with dropdown menus for 'Наименование' and 'ID РМК', and a 'Сбросить все фильтры' (Reset all filters) button.

При первоначальном запуске появится уведомление о создании новой кассовой ссылки.



Выберите Райффайзенбанк и введите адрес или QR ID для кассовой ссылки вручную.

После нажатия кнопки “**Создать кассовую ссылку**” будет сгенерирована уникальная ссылка для РМК, её можно скачать в виде картинки или использовать в виде ссылки. При необходимости вы всегда можете повторно скачать кассовую ссылку, она останется неизменной.

Важно! Для работы с кассовой ссылкой должен быть подключен продукт Райффайзен QR в разделе продукты СБП (QR-платежи).

Для получения параметров необходимо создать заявку на получение NFC метки в личном кабинете Райффайзенбанка. В онлайн банке перейдите в раздел «Прием платежей» -«Заявки» -«Создать заявку». После создания заявки вы сможете отслеживать её статус и после выполнения получить NFC табличку в ближайшем отделении банка.

Прием платежей

Заявок пока нет

Заказ табличек

Принимайте платежи по СБП с помощью платежной таблички

После получения заявки, активируйте платежные таблички в течение 30 дней. С неактивированных табличек будет взиматься плата 999 ₽ в месяц.

Укажите количество касс на которых будете принимать платежи по табличкам

После получения заявки, активируйте платежные таблички в течение 30 дней. С неактивированных табличек будет взиматься плата 999 ₽ в месяц.

Количество касс под платежные таблички

Есть кассовые зоны с металлической поверхностью

Вам понадобятся таблички на подложке из пластика, чтобы машины не препятствовали считыванию NFC. Высота подложки 2 мм, края на обратной стороне.

Какие платежные таблички хотите заказать?

Сначала укажите количество касс под платежные таблички

<input checked="" type="checkbox"/> Акционная желтая Бесплатно	Без подложки
<input type="checkbox"/> Серебристая Бесплатно	Без подложки

После получения таблички ее необходимо привязать.

Перейдите в личный кабинет АТОЛ Pay <https://lk.atolpay.ru/app/qr/rmk>

В разделе «Торговые точки и кассы» выберите нужную торговую точку и нажмите на «Кассовая ссылка». Выберите Райффайзенбанк.

Настройка кассовой ссылки

Выберите один из доступных типов:

<input type="checkbox"/> АТОЛ PAY	<input checked="" type="checkbox"/> Райффайзен Банк
<input type="checkbox"/> Другой банк СБП	<input type="checkbox"/> IIII долями

Введите адрес или qr ID для кассовой ссылки вручную:

QR ID URL

Либо отсканируйте QR-код:

Создать кассовую ссылку

Для завершения настроек укажите QR ID, указанный на табличке, или отсканируйте QR код при помощи сканера-пистолета в поле URL.

Примечание: достаточно указать один из параметров.

После нажатия кнопки “Создать кассовую ссылку” табличка будет активирована в банке и её можно будет использовать для оплаты.

4.4 История транзакций

Для просмотра истории транзакций необходимо в личном кабинете пользователя перейти на вкладку «Транзакции» – «QR Транзакции».

The screenshot shows the 'Transactions' section of the ATOX PAY interface. On the left, there's a sidebar with various menu items like 'Transactions', 'Chats', 'Users', etc. The main area is titled 'Transactions' and has tabs for 'POS Transactions', 'QR Transactions' (which is selected), 'ECOM Transactions', and 'PAYROLL Transactions'. Below these tabs, there are filters for 'СБП', 'Сумма', 'Статус', 'Время платежа', and 'PMK ID'. A button 'Загрузить больше' (Load more) is visible. To the right, there's a detailed view of a transaction from 'Альфа Банк' with a green button 'Банк по умолчанию' (Default bank). Below it is a 'Скачать отчет' (Download report) button. On the far right, there are 'Filters' sections for 'Сумма' (Sum), 'Статус' (Status), and 'Дата' (Date), each with 'From' and 'To' fields. At the bottom, there's a 'Скачать отчет' (Download report) button.


На данной странице можно:

- “Скачать отчет” по транзакциям;
- В правой части страницы есть возможность отфильтровать транзакции по статусам, дате и сумме;
- По центру снизу отображаются выбранные транзакции, которые можно отсортировать по одному из столбцов: «Сумма», «Статус», «Время платежа», «PMK ID». В самом низу данного раздела есть кнопка «Загрузить больше», чтобы увидеть больше транзакций по выбранным фильтрам;
- Выбрать банк по умолчанию (все транзакции будут направляться в банк по умолчанию, если в транзакции не было указано явно).

4.5 Получение токена авторизации

Для того чтобы устройство, на котором вы будете показывать QR-коды для оплаты, могло авторизоваться в сервисе платежей, вам необходимо сгенерировать в Системе АТОЛ Рау токен и указать его в устройстве.


Для этого нужно перейти в раздел «Настройки» и выбрать пункт «API Токены». Укажите название токена и нажмите кнопку «Сгенерировать». Токен готов, его нужно скопировать и перенести на устройство (POS- терминал, платежный терминал или кассовое ПО).



Обратите внимание! Если вы потеряете токен, восстановить его не получится. Данный токен будет работать, пока вы не удалите его из перечня своих токенов, но для новых устройств придется генерировать новый. Одновременно может быть до 5 токенов.

4.6 Frontol 6 и Frontol xPOS 3

Необходимо зайти в карточку «Платежная система», в которой две закладки — «Основные» и «Назначение».




Выбрать **Способ интеграции**. Выбор способа работы Frontol 6:

- Интеграционная библиотека — через библиотеку подключаемого оборудования для взаимодействия с SberPay QR.

Свойства. Интеграционная библиотека


При выборе состояния «Подключено» и значения «Интеграционная библиотека» (см. настройку «Способ интеграции») открывается карточка настройки интеграционной библиотеки.

Если сохраненные параметры подключения отсутствуют, окно имеет следующий вид:



Протокол. Выбор системы быстрых платежей. Для выбора доступен вариант:

- АТОЛ Pay — сервис для оплаты через SberPay QR от АТОЛ.
- После выбора протокола выводится окно настроек интеграционной библиотеки.



URL. Ссылка на подключение к API. Выполняется автозаполнение, значение по умолчанию — <https://api.atolpay.ru/v1/qr>.

Токен. Секретный авторизационный код, который необходимо сгенерировать в личном кабинете АТОЛ Pay (раздел 4.5 данной инструкции). Поле обязательно к заполнению.

Время ожидания (сек.). Тайм-аут при подключении, отправке и чтении данных во время взаимодействия с сервером АТОЛ Pay. Данная настройка не имеет отношения к сроку жизни QR-кода,

который устанавливается банком. Она не связана с бизнес-процессами и определяет лишь интервал между обращением ПО Frontol 6 к SberPay QR и выдачей ПО сообщения о недоступности сервиса.


Печатать QR. Настройка способа вывода полученного QR-кода для клиента:

- Да — QR-код выводится на печать и на экран кассира (а также на экран покупателя, при наличии).
- Нет — QR-код не печатается, выводится только на экран кассира (а также на экран покупателя, при наличии); значение по умолчанию.


OK. Сохранение настроек подключения и закрытие окна.

4.7 Настройка покассового учёта на Frontol 6 и xPOS 3

В настройках интеграционной библиотеки нужно включить «Разнесённый оборот платежей».



В личном кабинете АТОЛ Pay в настройках Рабочего Места



Кассира в качестве ID РМК должен быть указан «Уникальный идентификатор ПО» из раздела \Настройки\Основные\Общие.

4.8 SIGMA

Авторизуйтесь в личном кабинете SIGMA (<https://cloud.sigma.ru/login>) и перейдите в раздел «Интеграции», выберите пункт «Оплата СБП», введите токен из раздела 4.5 и нажмите кнопку «Подключить».

The screenshot shows the SIGMA software interface. On the left is a vertical sidebar with icons for various modules: Аналитика, Финансы, Товары, Маркировка, Документы, Лояльность, Интеграции (which is highlighted in blue), Помощь, and Настройки. The main content area has a header 'Интеграции' with a red underline. Below it is a breadcrumb navigation: ← Интеграции > СБП > Инструкция > Платежи. The central part is titled 'Платежи' and contains a sub-section 'Укажите токен'. It includes a note: 'В поле вставьте ранее полученный токен из личного кабинета АТОЛ Рай'. A text input field labeled 'Токен' is shown. Below the input field are two buttons: 'Отключить' (in red) and 'Редактировать'. At the bottom, a green checkmark indicates 'Токен подключен' (Token connected). A note states: 'QR-коды для оплаты будут отображаться на всех устройствах, которые привязаны к этому аккаунту.' and 'Если вам необходим статичный QR-код, воспользуйтесь инструкцией.'